

# Multicom Access

## Användarhandledning Multicom Access

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Multicom Access är för företag och organisationer som vill koppla upp en tillfällig kommunikationslänk till anläggningar och objekt som använder Multicom Mobiflex, en GPRS/3G tjänst som kommunicerar över Internet med fasta identiteter. Med Multicom Access kan även användare med dynamisk IP-adress, t ex Telia Connect ADSL och Telia Mobilbrett Bredband. Multicom Access ger mobila användare en möjlighet att koppla upp sig mot det egna nätverket på ett säkert sätt.

Mobildata

Multicom Access

### LEVERANSOBJEKT

Vid beställning av Multicom Access skickas en CD med en installationsfil för VPN-klient och en kundprofil som kopplar Multicom Access till Mobiflex SIM-kort. Ett Lösenord skickas separat.

### INSTALLATION

Börja med att installera VPN-klienten genom att följa varje steg nedan:

- Stäng ned alla öppna Windowsprogram.
- Sätt i CD-skivan i din CD-läsare.
- Öppna utforskaren och klicka dig fram till CD-enheten.
- Dubbelklicka på filen *vpnclient-win-msi-4.8.02.0010-k9*
- Välj att packa upp filen, installationen skall nu starta automatiskt.
- Följ instruktionerna i installationsguiden, acceptera licensvillkor etc, till guiden är klar.
- Guiden kommer nu be dig starta om datorn, gör detta!

Nästa steg är att importera din kundprofil till klientprogramvaran

- Starta VPN-klienten via *Startmenyn, Alla Program, Cisco Systems VPN Client, VPN Client*
- Välj *Connection Entries* i menyraden, och därefter *Import*.
- Bläddra dig fram till din CD-enhet och välj profil-filen (filändelse .pcf). Klicka OK.
- Logga nu in på VPN-klienten, användarnamnet är förifyllt, lösenord har du fått separat.
- Klar att använda

### UPPKOPPLING

Starta VPN-klienten via *Startmenyn, Alla Program, Cisco Systems VPN Client, VPN Client*  
Logga nu in på VPN-klienten, med användarnamn och lösenord.

### UPPKOPPLAD VPN-KOMMUNIKATION

När du väl är inloggad via VPN-klienten kan du endast nå IP-adresser som hör till dina Mobiflex SIM-kort. Detta innebär att du ej kan surfa på Internet eller kontakta andra enheter så länge VPN-anslutningen är aktiv. Denna funktion säkerställer att din dator inte blir en säkerhetslucka under pågående uppkoppling.

### INAKTIV VPN-KOMMUNIKATION

Om VPN-anslutningen är inaktiv mer än 30 minuter kopplas den ned automatiskt.

### NERKOPPLING

När du arbetat färdigt kopplar du ned din VPN-anslutning genom att dubbelklicka på hänglås-symbolen som finns i aktivitetsfältet (ofta längst ned till höger). När klientens dialogfönster kommer upp klickar du på *disconnect*.